

ПО Форвард Т

FDO nAir

Управление заставками



*Дата выпуска:
20 февраля 2008 г.*

Краткое руководство



Содержание

Управление заставками	3
1. Общая информация.....	3
2. Настройка заставок	3
3. Быстрое включение заставок.....	5
4. Управление с помощью команд расписания	5



Управление заставками

1. Общая информация

В приложении FDOOnAir существует возможность использовать "дежурные" заставки.


Включить показ такой заставки можно в ручном режиме и при работе по расписанию.

Запустите приложение FDOOnAir. Это можно сделать с помощью ярлыка программы, расположенного на рабочем столе, или меню Пуск: Все программы > ForwardT Software > OnAir.

2. Настройка заставок


Настройка "дежурных" заставок выполняется в окне Установки > Заставки.

1. Нажмите кнопку Установки в основном окне приложения.






2. В диалоге Установки перейдите на закладку Заставки.
3. Для выбора картинки нажмите кнопку Заставка 1.
4. В стандартном диалоге Open выберите необходимый файл.
5. Аналогичным способом задайте файл для второй заставки.
6. Для выхода из диалога нажмите кнопку Закреть.





3. Быстрое включение заставок

Для интерактивного управления "дежурными" заставками в основном окне приложения существуют специальные кнопки (1). С помощью этих кнопок можно быстро включить заставки, например, в случае сбоя трансляции данных.



4. Управление с помощью команд расписания

"Дежурными" заставками можно управлять с помощью команд расписания. Для данной цели предназначены команды Заставка 1, Заставка 2.

Для вставки команд в расписание служат кнопки Заставка 1 и Заставка 2, расположенные на панели редактирования расписания (1).






Для добавления команды Заставка 1 в расписание:

1. Одним щелчком мыши установите указатель вставки в строку расписания, после которой необходимо появление заставки.
2. Нажмите кнопку Заставка 1.



3. Команда Заставка 1 добавлена в расписание.





Совет: Если после добавления в расписание команды Заставка 1 в поле Сост. появляется надпись INVALID, это означает, что в установках программы указан неправильный путь к файлу заставки.

4. В колонке Длина задайте длительность показа картинки: щелкните мышью в текстовом поле и введите необходимое значение.

Сост.	Старт	Длина	Имя
READY	11:27:05.60	0:00:01.00	Основной блок
READY	11:27:05.60	0:00:05.00	
	11:27:07.50	=0:00:01.90	
	11:27:07.50		Реклам.блок
	11:27:07.50	0:00:59.64	clip_1.mpeg
	11:28:07.04	0:35:57.96	commercial_1.a
	12:04:04.90	0:00:28.67	commercial_3.a
	12:04:33.48	0:01:05.64	rec#1_15_10_0
	12:05:39.02	0:01:42.76	rec#1_15_10_0
	12:07:21.78	=0:40:14.27	*****

5. Аналогичным образом добавляется в расписание команда Заставка 2.



Полезные ссылки

Линейка продуктов ФорвардТ: описание, загрузка ПО, документация, готовые решения

<http://www.softlab-nsk.com/rus/forward>

Техподдержка

e-mail: forward@sl.iae.nsk.su

forward@softlab-nsk.com

Форумы

<http://www.softlab-nsk.com/forum>